



| Broadcom Ne | etL 🛞 | 無効にする(B) 状態(U) 診断(I) | | | |
|-------------|----------------|------------------------------------|---|--|--|
| | • | ブリッジ接続(G) | | | |
| | () () () | ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M) | | | |
| | ۲ | プロパティ(R) | 1 | | |
| | | | | | |

Copyright© 2010 Fukuoka Software Center Co.,Ltd.All Rights Reserved.



| Windows 7 | 設定確認・変更 NNS変更 | o.3 |
|-----------------------------|---|-----|
| IPアドレスを固定し | しているお客様はIPアドレスは変更せずにDNSだけを変更します。 | |
| 優先DNSサーバー | -を[202 216 224 38]、代替DNSサーバーを[202 216 229 38]にして下さい。 | |
| ~ | | |
| 1 | インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ | |
| | | |
| | ネットノークでこの機能がサホートされている場合は、PF設定を目動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。 | |
| 2 | ◎ IP アドレスを自動的に取得する(O) | |
| | ◎ 次の IP アドレスを使う(S): IP アドレス(I): | |
| | サブネット マスク(U): | |
| | デフォルト ゲートウェイ(D): | |
| | ONS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) | |
| | ◎ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 毎年 DNS サーバー(P): 210 169 146 1 | |
| 8 | 代替 DNS サーバー(A): 210.169.146.2 | |
| | 終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V) | |
| | OK キャンセル | |
| | | |
| 設定完了したら[[OK]を押します。 | [OK]ボタンを押します。⑤の[ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻りますので | |
| ・・・ ※×ボタンもしく | はキャンセルで閉じると設定が反映されません。 | |
| | インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ 🛛 💡 🕺 | |
| [| | |
| | ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てがだい。 | |
| | ○ TP マドレフを自動的(=TB)得する(∩) | |
| | ③ 次の IP アドレスを使う(S): | |
| | IP アドレス(I): | |
| | | |
| | | |
| | DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) していたのでドレスを使う(E) | |
| | 優先 DNS サーバー(P): 202 . 216 . 224 . 38 | |
| | 代替 DNS サーバー(A): 202 . 216 . 229 . 38 | |
| | □ 終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(V) | |
| | OK キャンセル | |
| | A | |